



Instalación de SarLink

Instalación desde la web de GUSPIRA.


1. Crear un directorio para guardar los ficheros descargados.
2. Si se trata de una instalación nueva, descargue todos los ficheros. Si se trata de una actualización, descargue solamente:
 - SarCD.zip
 - Scripts.zip
 - Hlp.zip
3. Descomprima los ficheros en el mismo directorio.
4. Busque Setup.exe. Un doble clic y puede empezar la instalación.

A partir de este punto puede seguir las instrucciones de Instalación desde CD.

Instalación desde CD.

Antes de empezar cierre todas las aplicaciones que puedan estar en marcha en el momento de ejecutar la instalación, incluido el Antivirus.

1. Si tiene habilitada la opción de autoarranque, al introducir el CD ROM el programa de instalación se ejecutará de forma automática.





Seleccione el idioma y revise todas las opciones que le ofrece por defecto el programa de instalación. En principio son las idoneas.

El mismo programa de instalación detecta:


- El directorio de instalación
- Si ya existe una instalación anterior y debe de actualizarse o si por el contrario se trata de una instalación nueva.
- El tipo de instalación: Típica (Monopuesto), Administrativa o Remota.
- El grupo de programas que va a crear
- Y por último si dispone o no de un servidor de SQL en la red.
 - Si dispone de un Servidor de SQL y quiere utilizarlo para trabajar con SarLink, indique el PassWord del usuario administrador (sa).
 - Si no dispone de servidor de SQL o sencillamente prefiere utilizar un nuevo servidor para SarLink, marque 'Instalar un Servidor MSDE en este equipo'.

Tanto si se dispone del Servidor de SQL Server como si no, el proceso de instalación de SarLink es idéntico. Será al final de la instalación cuando el mismo proceso le indicará como debe continuar.

Pulse Instalar SarLink.


2. Si ha marcado que dispone de un Servidor de SQL Server el proceso de instalación ha terminado.

Reinicie el ServidorSQL antes de ejecutar la aplicación SarLink y pase al punto 5 para poner en marcha el programa.



3. Si no es el caso y quiere instalar el Servidor de MSDE, proceda del siguiente modo.

Aparecerá el siguiente mensaje informativo. Acepte.






La instalación del servidor de MSDE, se ejecutará de forma automática. Cuando termine reinicie el sistema.


4. Vuelva a ejecutar el proceso de instalación. Siga las instrucciones que vayan apareciendo y las bases de datos se crearán de forma automática.
5. Entre en el programa.

Aparece el siguiente mensaje:



- Si precisa la versión **BÁSIC** que cumple con los requisitos básicos de la normativa, pulse . Introduzca el código de usuario 'Master' y ya puede empezar a trabajar.
- Si por el contrario precisa la versión completa, pulse .
 - Si se trata de una versión de demostración no requiere Password. Acepte sin introducir ningún dato.


Aparecerá una ventana como la de la figura que le indica cuales son las limitaciones de la versión demostración. Pulse aceptar.



- Si no es el caso pongase en contacto con Guspira que le indicará cual es la Clave que debe introducir.



6. Aparecerá un ventana como la siguiente.



El código de entrada por defecto es MASTER.

Introduzcalo, acepte, y ya está en condiciones de trabajar con SarLink.